

Geo-IDE - Base - Anomalie #4843

La conf samba ne permet pas l'accès à GB_ADM

06/02/2013 10:05 - Christophe ROUSSON

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Vincent Chavanon	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	2.00 heures
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
----- Message original ----- Sujet: Re: [Andi #78810] DDT 52: Fwd: Re: Fwd: GéolIDE Base : analyse enquête ADL Date : Tue, 05 Feb 2013 10:25:26 +0100 De : Andi File PNE_Systemes emis par LE VAN GONG François (Responsable PNE Systèmes) - SG/SPSSI/CPII/DOM/CAD/PNE SYSTEMES < assistance-nationale-systemes@developpement-durable.gouv.fr > Répondre à : assistance-nationale-systemes@developpement-durable.gouv.fr Pour : ddt-sg-informatique@haute-marne.gouv.fr , geobase.esbl.sg@agriculture.gouv.fr Il y a un problème de conception du packet geoide-base. Dans la configuration de samba, on a ceci: [GB_ADM] comment = Acces administrateur path = /data/bureautique/dossiers/geobase valid users = DDT052_gb_admin, geomap force user = geomap force group = "DDT052_gb_admin" On limite l'accès à certains groupes @DDT052_gb_admin, geomap. Mais ensuite on force l'identité de l'utilisateur à "geomap". C'est en tant que "geomap" qu'il accède au répertoire /data/bureautique/dossiers/geobase Dans les acls du répertoire /data/bureautique/dossiers/geobase, on a: getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus 1. file: data/bureautique/dossiers/geobase 2. owner: root 3. group: DDT052+administrateurs 4. flags: ⚙ user::rwx group::--- group:DDT052+administrateurs:rwx group:DDT052+_gb_admin:rwx group:DDT052+_referentiels_r:r-x mask::rwx other::--- Ceci ne permet pas à l'utilisateur geomap d'accéder à ce répertoire car il n'apparaît nul part dans les ACLs.. La solution que je propose est de contrôler l'accès avec les ACLS Linux et non par samba. On enlève dans smb.conf : valid users = DDT052_gb_admin, geomap force user = geomap force group = "DDT052_gb_admin" Cela permet en plus de ne pas ralentir l'accès au partage. Les ALCS suffisent pour limiter l'accès.			

On n'a pas besoin de mapper l'utilisateur à geomap.
Il faut juste s'assurer que les utilisateurs soient bien dans les
groupes autorisés: _gb_admin ou _referentiels

Historique

#1 - 06/02/2013 10:26 - Christophe ROUSSON

- Fichier smb-geoide.conf.patch ajouté
- % réalisé changé de 0 à 50

Le patch attaché fournit la modification proposée par le PNE Systèmes
+ supprime l'accès Guest à GB_PROD

#2 - 12/02/2013 12:56 - Vincent Chavanon

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- Assigné à mis à Vincent Chavanon
- % réalisé changé de 50 à 100

#3 - 28/02/2014 16:40 - christophe guerinot

- Statut changé de Résolu à Fermé

#4 - 28/02/2014 16:49 - christophe guerinot

- Statut changé de Fermé à Résolu

#5 - 02/06/2014 11:01 - christophe guerinot

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

smb-geoide.conf.patch	711 octets	06/02/2013	Christophe ROUSSON
-----------------------	------------	------------	--------------------