

Documentations - Anomalie #3616

Module Eclair : Arrêter/Redémarrer ne fonctionne pas correctement sur des MSI

12/06/2012 15:39 - Joël Cuissinat

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	12/06/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Flori	% réalisé:	50%
Catégorie:		Temps estimé:	0.50 heure
Version cible:		Temps passé:	0.50 heure
Distribution:	EOLE 2.5		
Description			
Selon Manu un fix est connu et aurait été appliqué sur la 2.2			

Historique

#1 - 06/07/2012 14:16 - Laurent Flori

C'est un problème de déchargement de modules noyau qui ne se fait pas correctement.

Solution:

Décharger explicitement les modules fautifs au début de la procédure d'arrêt.

Les actions Eteindre/Redémarrer font appel au script /etc/init.d/halt qui source le fichier /etc/defaults/halt.

Ajout dans /etc/defaults/halt:

```
MODULES="snd_hda_intel r8169"
```

Ajout dans /etc/init.d/halt au début du script:

```
for mod in ${MODULES};do
    rmmmod ${mod}
done
```

#2 - 22/08/2012 11:05 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 22/08/2012 11:20 - Laurent Flori

- Projet changé de Eclair à Documentations

#4 - 22/08/2012 11:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Accepté

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.6 RC à Maj doc 2.3 - TODO

- % réalisé changé de 100 à 50

#5 - 25/09/2015 14:00 - Gérald Schwartzmann

- *Sujet changé de Arrêter/Redémarrer ne fonctionne pas correctement sur "nos" MSI à Module Eclair : Arrêter/Redémarrer ne fonctionne pas correctement sur des MSI*
- *Version cible Maj doc 2.3 - TODO supprimé*
- *Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.5*

#6 - 16/10/2015 12:00 - Gérald Schwartzmann

- *Statut changé de Accepté à Ne sera pas résolu*