

Distribution EOLE - Tâche #37625

Scénario # 37499 (Nouveau): EOLE 2.11 : Portage du service NTP client et serveur

Template chrony-client.conf à vérifier

01/09/2026 15:03 - Joël Cuissinat

Statut:	À valider	Début:	01/09/2026
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	Carnet Cadoles - MEN	Temps estimé:	0.00 heure
Description • le test "activer_ad_smb" me semble superflu en mode client • la syntaxe Creole "Allow NTP" est différente entre les deux templates et me superflue en mode client • idem pour les variables ntp_allow_directives et ntp_allow <pre>\$ diff eole-common/tmpl/chrony-client.conf eole-ntp-server/tmpl/chrony-server.conf 1,7c1 < # Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more < # information about usable directives. < < %if %%getVar('activer_ad_smb', 'non') == 'oui' < # Signed NTP for Samba Active Directory clients < ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd < %end if --- > # EOLE chrony configuration. See chrony.conf(5) for details. 8a3 > # EOLE configured time references. 10c5 < server %%ntp_iter iburst prefer --- > server %%ntp_iter iburst 12a8,10 > %if %%getVar('activer_ad_smb', 'non') == 'oui' and (%%getVar('ad_server_role', 'contrôleur de do maine') == 'membre' or %%getVar('ad_additional_dc', 'non') == 'oui') > # Synchronisation uniquement sur le contrôleur de domaine principal > %else 15a14,19 > %end if > > %if %%getVar('activer_ad_smb', 'non') == 'oui' or %%getVar('ad_local', 'non') == 'oui' > # Signed NTP for Samba Active Directory clients. > ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd > %end if 23,27c27 < # Server settings < local stratum 8 < manual < < ## Allow NTP clients on configured local networks --- > # Allow NTP clients on configured local networks. 29,31c29,31 < %set current_interface = 'eth' + str(%%interface) < %set network = %%getVar('adresse_network_' + %%current_interface) < %set netmask = %%getVar('adresse_netmask_' + %%current_interface) --- > %set %%current_interface = 'eth' + %%str(%%interface) > %set %%network = %%getVar('adresse_network_' + %%current_interface) > %set %%netmask = %%getVar('adresse_netmask_' + %%current_interface)</pre>			

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #37624: Doc 2.11 : Nouvelles variables dans l...

Nouveau

01/09/2026

Révisions associées

Révision 35fef40f - 01/09/2026 15:32 - Benjamin Bohard

Mieux différencier les cas d'usage serveur et client

Ref #37625

Révision 307bc41e - 01/09/2026 16:30 - Benjamin Bohard

Mieux différencier les cas d'usage serveur et client

Ref #37625

Historique

#1 - 01/09/2026 15:08 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #37624: Doc 2.11 : Nouvelles variables dans l'onglet Ntp (mode serveur) ajouté

#2 - 01/09/2026 15:30 - Benjamin Bohard

L'option Allow de la configuration chrony est effectivement utile uniquement dans le cas d'usage serveur.

Le projet eole-ntp-server apporte des dictionnaires qui devraient contenir ces variables plutôt que celui de eole-common.

La configuration côté client contient les directives allow, la directive ntpsigndsocket et également la directive local qui n'est pas utile dans le contexte où elle est utilisée.

#3 - 01/09/2026 16:42 - Benjamin Bohard

Il restait également un problème de nom dans la templatisation pour le cas d'usage client seul dans eole-common.

#4 - 07/09/2026 11:55 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à À valider

#5 - 10/09/2026 10:29 - Laurent Gourvenec

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100