

smb.conf : désactivation des partages de dossiers personnels ('usershares')

07/01/2014 17:24 - christophe guerinot

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		
<b>Description</b>			
la désactivation du partage de dossiers personnels s'effectue avec la directive usershare max shares = 0			
le man de smb.conf nous indique qu'il s'agit de la valeur par défaut Default: usershare max shares = 0 mais ce n'est manifestement pas le cas			
en l'absence de directive 'usershare' dans le fichier smb.conf			
<pre>root@sbl-150:~# testparm -v grep usershare (...)     usershare allow guests = No     usershare max shares = 100     usershare owner only = Yes     usershare path = /var/lib/samba/usershares     usershare prefix allow list =     usershare prefix deny list =     usershare template share =</pre>			
l'utilisation de la directive 'usershare max shares = 0' permettrait de désactiver l'utilisation de partage de ces dossiers personnels			
<pre>root@sbl-150:~# cat /etc/samba/smb.conf grep usershare     usershare max shares = 0</pre>			
<pre>root@sbl-150:~# net usershare info net usershare: usershares are currently disabled</pre>			
serait-il possible de pouvoir paramétrer la directive 'usershare max shares' ? pour permettre éventuellement de pouvoir désactiver l'utilisation de partage de dossiers personnels.			
Christophe			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eCDL - Tâche #10517: smb.conf Créolisation paramètre usershare max shar...		Fermé	26/01/2015
Lié à eSBL - Tâche #10513: Créolisation paramètre usershare max shares = 100		Fermé	01/09/2014

Révisions associées

Révision c80537d8 - 01/10/2014 19:53 - christophe guerinot

smb.conf : désactivation des partages de dossiers personnels ('usershares') - évolution prévue en eole2.4 ref #6979).

Révision f70f93fe - 06/10/2014 22:59 - christophe guerinot

Optimisation samba: mise à niveau sur l'eCdl de mécanismes mis en oeuvre sur eole-fichier ou conf-esbl ( fixes #9112 ).

- ( ref #5256 ) paramétrage pour les valeurs fs.inotify.
- ( ref #7508 ) paramétrage de la directive 'socket options'.
- ( ref #6979 ) désactivation des partages de dossiers personnels ('usershares').

## Historique

---

### #1 - 19/02/2014 11:46 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC3

### #2 - 04/04/2014 10:56 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-RC3 supprimé

### #3 - 26/07/2017 13:55 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #10517: smb.conf Créolisation paramètre usershare max shares = 100 ajouté

### #4 - 26/07/2017 13:55 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #10513: Créolisation paramètre usershare max shares = 100 ajouté

### #5 - 26/07/2017 13:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Fait en 2.4.1 (cf. demandes liées)